



## Python 安装前的预备

开始安装 Python 之前，我们要先卸载以往的所有 Python 版本。具体步骤如下：

1. 点击搜索框，输入 tianjia，点击“添加或删除程序”



2. 在右边的搜索框里面输入 python





3. 如果有任何 Python 应用出现，点击每一个应用，然后点击**卸载**。

按驱动器搜索、排序和筛选。如果想要卸载或移动某个应用，请从列表中选择它。

python

排序依据: 名称 ▾ 筛选条件: 所有驱动器 ▾

找到 2 个应用

	Python 3.9.13 (64-bit) 3.9.13150.0	105 MB 20/8/2022	修改	卸载
	Python Launcher	1.87 MB 20/8/2022		

4. 再次点击**卸载**，等待卸载完成。

排序依据: 名称 ▾ 筛选条件: 所有驱动器 ▾

找到 2 个应用

	Python 3.9.13 (64-bit) 3.9.13150.0	此应用及其相关的信息将被卸载。		卸载
		修改	卸载	
	Python Launcher	1.87 MB 20/8/2022		

5. 重复前两步，直至所有 Python 应用都卸载完毕。


## 第一步：下载安装最新版 Python

点击以下链接下载 Python 安装包：

系统	位数	
Win11, Win10 或 Win8	64 位	官网下载: <a href="https://www.python.org/ftp/python/3.9.13/python-3.9.13-amd64.exe">https://www.python.org/ftp/python/3.9.13/python-3.9.13-amd64.exe</a> 飞书下载: <a href="https://igm4zbggw4.larksuite.com/file/boxusxfGydTuuJb9aXpNP9TEGqd">https://igm4zbggw4.larksuite.com/file/boxusxfGydTuuJb9aXpNP9TEGqd</a>
Win11, Win10 或 Win8	32 位	<a href="https://www.python.org/ftp/python/3.9.13/python-3.9.13.exe">https://www.python.org/ftp/python/3.9.13/python-3.9.13.exe</a>
Win7	64 位	<a href="https://www.python.org/ftp/python/3.8.10/python-3.8.10-amd64.exe">https://www.python.org/ftp/python/3.8.10/python-3.8.10-amd64.exe</a>
Win7	32 位	<a href="https://www.python.org/ftp/python/3.8.10/python-3.8.10.exe">https://www.python.org/ftp/python/3.8.10/python-3.8.10.exe</a>
Mac 苹果		<a href="https://www.python.org/ftp/python/3.9.1/python-3.9.1-macosx10.9.pkg">https://www.python.org/ftp/python/3.9.1/python-3.9.1-macosx10.9.pkg</a>

问题小贴士：如何知道自己的 Windows 电脑是 32 位还是 64 位？

1. 打开文件管理器，并右键单击红框中的此电脑。



2. 在弹出的子菜单中选择最下面的属性



下载完毕后，请参考“1.安装 Python”视频进行安装。

视频链接：<https://igm4zbggw4.larksuite.com/file/boxusVmPr84WncjkHTwwxC8qrvd>

## 第二步：安装 Python 编程软件（Jupyter Lab）

请参考“**2.安装 Python 编程软件**”视频进行安装。具体安装命令如下：

国内学员：

```
pip install jupyterlab -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
pip install jupyterlab-language-pack-zh-CN -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

海外学员：

```
pip install jupyterlab
```

```
pip install jupyterlab-language-pack-zh-CN
```

视频链接：<https://igm4zbggw4.larksuite.com/file/boxuswqyyMtjuMvD2fVfEk388ye>

## 第三步：运行 Python 编程软件

这部分也包括设置软件语言（一次性）和运行第一个 Python 程序。

首先请下载测试文件，链接：

<https://igm4zbggw4.larksuite.com/file/boxusCAFyE5mVsPXPetfFDWrfRg>

其他步骤请参考“**3.运行 Python 编程软件**”视频。

视频链接：<https://igm4zbggw4.larksuite.com/file/boxus3YRcRk8hCYIMgfdlnABv5x>